

Configurar PC Novo ou Pós Formatação


Criação	Edição	Codificação
Nov/2021	1ª	TI-04
Elaboração	Revisão	Aprovação
Helio Lunelli	Claudete C. M. Scholze	Cleusa Mara Amaral
Conceito		
Para que um computador ou notebook possa se conectar ao domínio corporativo (ipreville.pmj), a área de TI (Tecnologia da Informação) deverá prepará-lo, minimamente, conforme a descrição abaixo.		
Objetivos		
Possibilitar que um computador ou notebook, novo ou recém formatado, possa ingressar no domínio corporativo.		
Aplicação	Execução	
Na aquisição ou formatação de um PC ou Notebook	Área de Tecnologia da Informação	
Recursos Necessários		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil de Administrador Local. ▪ Perfil de Administrador de Domínio. 		
Descrição do Processo		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ligar o PC/Notebook; 2. Definir a Região; 3. Definir layout do teclado (ABNT2/Segundo layout - não); 4. Conexão à rede: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Verificar se aparece "ipreville.pmj"; 4.2. Clicar em "Eu não tenho Internet". 5. Mais Informações: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Clicar em "Continuar com a configuração Limitada". 6. Contrato de Licença – Aceitar; 7. Quem usará o Computador – Instala; 8. Senha - Em branco; 		

9. Não usar o reconhecimento de fala online;
10. Permitir localização;
11. Localizar meu dispositivo – Não;
12. Dados de diagnóstico - Obrigatórios e opcionais;
13. Aprimorar a escrita;
14. Experiências personalizadas com dados de diagnósticos – Sim;
15. Usar ID de anúncio – Não;
16. Cortana - Agora não;
17. Suporte e Proteção:
 - 17.1. Deixar em branco;
 - 17.2. Avançar;
 - 17.3. Avançar.
18. Exigir Ctrl+Alt+Del (Win+r - control userpasswords2 / Avançado):
 - 18.1. Ativar conta de Administrador e remover conta com o nome da máquina (Avançado / Usuários).
19. Reiniciar como Administrador Local:
 - 19.1. Não usar reconhecimento de voz;
 - 19.2. Usar localização;
 - 19.3. Não localizar dispositivo;
 - 19.4. Diagnósticos obrigatórios e opcionais;
 - 19.5. Aprimorar escrita;
 - 19.6. Ter experiências personalizadas;
 - 19.7. Não permitir ID.
20. Acertar perfil de Administrador (imagens em Informática - copiar nos documentos do Administrador):
 - 20.1. Plano de fundo;
 - 20.2. Logo do Ipreville na identificação;
 - 20.3. Configurar a senha de administração local (Ctrl+Alt+Del);
 - 20.4. Rebaixar o controle de contas do usuário (no campo de pesquisa - UAC);
 - 20.5. Painel de controle ícones pequenos):
 - 20.5.1. Opções de Energia (Alto Desempenho / Nunca);

- 20.5.2. Barra de tarefas e Navegação (Área de notificação / Selecione / Sempre Mostrar).
- 20.6. Desativar ícones desnecessários da Barra de Acesso Rápido e Atalhos da Área de Trabalho;
- 20.7. Esvaziar Lixeira.
- 21.** Desinstalar softwares não necessários (Utilizando o REVO):
- 21.1. Microsoft Office 365;
- 21.2. Microsoft OneDrive.
- 22.** Nome e Domínio (no campo de pesquisa - Meu Computador / Propriedades / Alterar Configurações / Alterar):
- 22.1. Reposicionar máquina no AD (Checar DNS/DHCP).
- 23.** Reiniciar com ADM Local;
- 24.** Dell Command Update (Em ocorrendo, verificar e atualizar, conforme o caso);
- 25.** Reiniciar com ADM Domínio;
- 26.** Acertar perfil de Administrador (imagens em Informática - copiar nos documentos do Administrador):
- 26.1. Plano de fundo;
- 26.2. Logo do Ipreville na identificação;
- 26.3. Painel de controle (cones pequenos):
- 26.3.1. Opções de Energia (Alto Desempenho / Nunca);
- 26.3.2. Barra de tarefas e Navegação (Área de notificação / Selecione / Sempre Mostrar).
- 26.4. Desativar ícones desnecessários da Barra de Acesso Rápido e Atalhos da Área de Trabalho.
- 27.** Atualizações (WSUS):
- 27.1. Acessar o Firewall do Windows (no campo de pesquisa - Firewall / Configurações Avançadas):
- 27.1.1. Regras de Entrada / Compartilhamento – Habilitar;
- 27.1.2. Acessar WSUS-SPARK e verificar a presença do equipamento:
- 27.1.2.1. Aguardar o equipamento conectar com o servidor WSUS (pode demorar).

- 28.** Reiniciar com ADM Domínio;
- 29.** Liberar acesso remoto (no campo de pesquisa - Meu Computador / Propriedades / Configurações Remotas):
 - 29.1. Área de Trabalho Remota / Permitir conexões.
- 30.** Instalar Antivirus:
 - 30.1. Reposicionar máquina no Kaspersky.
- 31.** Reiniciar com ADM Domínio;
- 32.** Instalar Office 2007 e o SP1 do Office;
- 33.** Instalar UltraVNC:
 - 33.1. Rodar o Server (no campo de pesquisa - ULTRA e executar ícone azul) ;
 - 33.2. Na área de notificação botão direito em WinVNC - Properties e desmarcar todas as caixas;
 - 33.3. Na área de notificação botão direito em WinVNC - AdminProperties e alterar senha para Adm local;
 - 33.4. Na área de notificação botão direito em WinVNC - Install service.
- 34.** Instalar CutePDF;
- 35.** Instalar Adobe Reader;
- 36.** Instalar WinRAR;
- 37.** Instalar Spark;
- 38.** Instalar o Kit Internet:
 - 38.1. ChromeSetup (padrão);
 - 38.2. Firefox Setup 68;
 - 38.3. Java.
- 39.** Instalar o e-Pública (apenas instalar).

Fluxograma



Considerações

- É indispensável que o operador possua conhecimentos específicos em Instalação e Manutenção de Sistemas Operacionais, em Manutenção de Infraestrutura do Active Directory, em Gerenciamento e Manutenção do Microsoft Windows Server, DNS (Domain Name System) e DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), em Gerenciamento e Manutenção do WSUS (Windows Server Update Service) e em Gerenciamento do Kaspersky Endpoint Security Advanced.

Referências

- Não se aplica

Ipreville